

Warunki licencjonowania oprogramowania C-GEO dla Windows 7/8/10/11, 32/64-bit.

1. Wieczysta licencja C-GEO

- a) licencja C-GEO jest wieczysta - nie jest ograniczona czasowo.
- b) w zależności od ilości zakupionych licencji, możliwe jest jednoczesne działanie programu na maksymalnie tylu stanowiskach komputerowych, ile licencji zakupiono.
- c) program działa w środowisku MS Windows jako aplikacja 32-bitowa, instalowana poprzez program instalacyjny (<https://softline.geo.pl/pliki/cgeo/setup.exe>).

2. Plik licencji C-GEO

- a) użytkownik otrzymuje plik licencji c-geo.dat do zapisu w katalogu programu (najczęściej C-GEO).
- b) plik ten zawiera informacje o licencji, jej konfiguracji i dacie dostępu do pobierania aktualizacji programu przez Internet,
- c) dla jednej konfiguracji programu (w zakresie wyposażenia w moduły dodatkowe), przekazujemy jeden plik licencji, który może być umieszczony na tych komputerach, na których ta konfiguracja programu będzie użytkowana.
- d) jeśli w katalogu programu nie będzie powyższego pliku, program będzie działał w trybie demo.

3. Licencja rejestrowana online - zabezpieczenie przez serwer licencji.

- a) po pierwszym uruchomieniu C-GEO niezbędna jest rejestracja licencji w internetowym serwerze licencji C-GEO.
- b) rejestracja generuje dla konkretnego komputera unikalny kod identyfikacyjny powiązany z konfiguracją tego komputera (id procesora, ilość pamięci RAM, dysk twardy, itp.). Procedura ta jest związana z ochroną praw autorskich Softline Plus do C-GEO.
- c) w przypadku konieczności wymiany komputera lub jego konfiguracji, należy wcześniej wyrejestrować licencję programu (Pomoc-Rejestracja-Anuluj licencję). Wówczas na serwerze licencji jest odnotowane zwolnienie konkretnej licencji oraz istnieje możliwość jej późniejszej ponownej rejestracji przez użytkownika.
- d) jeśli nie jest możliwe wyrejestrowanie przed zmianą konfiguracji lub wymianą komputera, można zgłosić to po fakcie w serwisie softline (serwis@geo.pl lub telefonicznie). Wówczas proces ten jest realizowany przez softline - czas realizacji - max. 24 godz, a w godzinach pracy (pon-pt, 8-16) - na bieżąco.
- e) jeżeli z pewnych względów nie jest możliwe samodzielne zarejestrowanie licencji przez użytkownika (np. stała blokada komunikacji przez Internet), można zrealizować ją poprzez e-mail do serwisu softline - podając w identyfikator komputera z menu Pomoc-Rejestracja. Zwrotną pocztą e-mail odsyłany jest kod rejestracyjny do wklejenia w oknie rejestracji programu.

4. Licencja wyposażona w sprzętowy klucz licencji HASP USB.

- a) w tej wersji zabezpieczenia licencji, do jednej licencji programu może być zakupiony wyłącznie jeden klucz HASP, który umożliwia działanie C-GEO podczas obecności klucza w porcie USB komputera.
- b) klucz wymaga instalacji sterowników dostępnych na naszej [www \(https://softline.geo.pl/pliki/cgeo/HASP_Setup.msi\)](https://softline.geo.pl/pliki/cgeo/HASP_Setup.msi).
- c) w licencji związanej z kluczem HASP nie jest wymagany dostęp do Internetu na żadnym etapie działania programu.
- d) zagubienie klucza oznacza konieczność zakupu nowego klucza wraz z nową licencją C-GEO, kradzież (potwierdzona przez policję) lub uszkodzenie i zwrot klucza do softline umożliwia ponowny zakup samego klucza HASP.

5. Licencja "pływająca"

Tryb działania, gdy lokalizacja programu jest zmienna (np. komputer biurowy i domowy, przenośny lub użytkowanie przez różnych użytkowników na ich komputerach).

- a) należy zainstalować program i zapisać w katalogu programu plik licencji c-geo.dat na tych komputerach, na których będzie C-GEO użytkowane (nie ma ograniczeń ilości instalacji).
- b) dotyczy to zarówno licencji rejestrowanych online jak i z kluczem HASP.
- c) sposoby przenoszenia licencji pływającej:

- rejestracja online licencji pływającej przy aktywnym dostępie do Internetu:

Należy w Opcje-Parametry programu-Inne włączyć opcję trybu mobilnego C-GEO (warianty z potwierdzeniem lub w trybie "cichym"). Umożliwia to zwalnianie dostępności licencji na serwerze internetowym przy wyłączaniu programu i pobieranie wolnej licencji z serwera przy włączaniu programu.

- licencja z kluczem HASP:

Przed włączeniem programu na konkretnym komputerze, należy umieścić w jego porcie USB klucz HASP (wcześniej ewentualnie przeprowadzić instalację jego sterowników). Klucz musi znajdować się w porcie USB podczas całej sesji działania C-GEO.

6. Aktualizacja C-GEO.

- a) przy zakupie C-GEO uzyskuje się prawo do bezpłatnego pobierania aktualizacji programu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu programu.
- b) aktualizację można pobrać z dowolnego komputera z naszej [www \(https://softline.geo.pl/index.php/aktualizacje\)](https://softline.geo.pl/index.php/aktualizacje), następnie skopiować do komputera z C-GEO, uruchomić i przeprowadzić instalację aktualizacji.
- c) nie jest wówczas wymagany dostęp do Internetu i serwera licencji, a także obecność klucza HASP w porcie USB.
- d) dostęp do aktualizacji programu można przedłużyć w dowolnym momencie jego użytkowania.
- e) przedłużenie dostępu do aktualizacji jednej licencji C-GEO o jeden rok, zapewnia dostęp do aktualizacji programu przez 12 miesięcy od daty wygaśnięcia dotychczasowego dostępu do aktualizacji C-GEO.